


KONFIGURISANJE BIZNISOF TA

Za rad programskog paketa BizniSoft u mrežnom okruženju potrebno je podesiti određene parametre. Nephodno je znati da li računari u mreži imaju statičke IP adrese, ili dinamičke i na server računaru treba podesiti „Windows Firewall“.


1) Konfigurisanje SERVER računara:

Potrebno je odrediti koji računar će biti server i na njemu treba instalirati (štiklirati) „BizniSOFT server“. Neophodno je instalirati i „BizniSOFT klijent“ deo aplikacije ukoliko će neko da radi/koristi BizniSOFT za server računarom. Na server računaru mora da se omogući pristup po TCP portu 3306 u „Windows firewall“ podešavanjima. Ispod je prikaz ovih podešavanja na „Windows 7“ operativnom sistemu, dok je na Windows 8 i Windows 10 praktično identičan od trenutka ulaza u „Control Panel“.


1. Kliknite na „START“, zatim na „Control Panel“




2. Kliknite na “Windows firewall”




3. Kliknite na „Advanced Settings”




4. Kliknite na „Inbound Rules“



5. Kliknite na „New Rule...“




6. U polje „Specific local ports:“ ukucajte **3306** zatim kliknite na „Next“



7. Kliknite na „Next“

8. Kliknite na „Next“

9. U polje „Name:“ ukucajte **Biznisoft** i kliknite na „Finish“.




VAŽNA NAPOMENA !!!

Ukoliko je na računaru isključen „Windows firewall“, a koristite neki externi Firewall/Antivirus program (AVG, NOD, Kaspersky, F-Secure, ...), neophodno je da u tom programu omogućite pristup po TCP portu 3306.

2) Konfigurisanje KLIJENT računara:


1. Kliknite na ikonicu BizniSOFT. Po prvom pokušaju pojaviće se ekran „Nema veze sa bazom!...“.



2. Kliknite na dugme OK i prikazaće se ekran „Konfigurisanje



3. U Polje „Adresa“ treba uneti IP mrežnu adresu **server** računara (ako je statička), ili pun naziv **server** računara ako su mrežne adrese dinamičke i kliknuti na OK/Upiši.



4. Sada, kada kliknete na BizniSOFT ikonicu treba da se pojavi ekran:




VAŽNA NAPOMENA !!!


Ne treba na **klijent** računaru ostaviti vrednost 127.0.0.1 u polju „Adresa“. Ta vrednost samo treba da bude upisana na **server** računaru. Na **klijent** računaru se upisuje pravo ime server, ili „stvarna“ statička mrežna IP adresa server računara.

3) Pronalaženje imena server računara


1. Na **serveru** Kliknite na „START“, zatim na „Control Panel“



2. Kliknite na „System“



3. Prikazaće Vam se puno ime server računara (text ispred „Full computer name:“).



VAŽNA NAPOMENA !!!

Podrazumeva se da ste ime server računara tražili na **server** računaru, a upisali ga u polje „Adresa servera“ na **klijent** računaru.

BIZNISOFIT TIM